

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN SINGLE-SERVER-INSTALLATION

PTV Map&Guide intranet



© 2023 PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Karlsruhe

Alle Rechte vorbehalten.

Impressum

PTV Planung Transport Verkehr GmbH

Anschrift:

Haid-und-Neu-Str. 15

76131 Karlsruhe, Germany

Geschäftsführung:

Christian U. Haas (Vors.), Johannes Klutz

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 721-9651-0

Telefax: +49 (0) 721-9651-699

E-Mail: info@ptvgroup.com

Eintragung im Handelsregister:

Amtsgericht Mannheim HRB 743055

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 812 666 053

PTV Map&Guide intranet – Single-Server-Installation

Dieses Dokument beschreibt die Systemvoraussetzungen und grundlegende Voraussetzungen, die vor dem Installationstermin durch PTV erfüllt sein müssen.

Hinweis: Wir empfehlen die Installation auf einem Server für maximal 25 Benutzer.

- Betriebssystem: Windows Server (64-Bit) ab Version 2012 R2

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich mindestens um die Standard Edition von Microsoft® Windows Server handeln muss.

Folgende Betriebssysteme werden nicht unterstützt:

- Microsoft® Windows Server Essentials
 - Microsoft® Windows Small Business Server
 - Microsoft® Windows Server Web Editionen
-

- Freier Arbeitsspeicher: mindestens 8 GB
- Freier Festplattenplatz: mindestens 46 GB
- CPU: X86 CPU mit mind. 1 GHz und 6 oder mehr Prozessoren
- Java Runtime Umgebung

Auf jedem Rechner, auf dem ein PTV xServer installiert wird, muss eine Java Runtime Environment (JRE) vorhanden sein. Ist diese auf dem Rechner noch nicht installiert, bricht das Setup ab und Sie werden aufgefordert, zuerst eine Java Runtime Umgebung zu installieren. PTV Map&Guide intranet unterstützt Oracle Java TM SE Runtime Environment Version 8 oder die kostenlose Amazon Corretto Java Runtime Engine 8. Amazon Corretto können Sie über <https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-8-x64-windows-jre.msi> downloaden und installieren.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass PTV Map&Guide intranet nur 64-Bit Java-Versionen unterstützt.

- Firewall: Keine Portfreischaltung notwendig
- Proxyserver: Bei aktivem Proxyserver, Bereithaltung der Daten zur Eingabe bei der Installation für den Abruf folgender Webservices:
 - Verkehrsinformationen: <http://ti.ptvgroup.com> und <https://usage-logs.cloud.ptvgroup.com>
 - Mautupdates: <http://lds.ptvgroup.com>
 - Währungskurse: <http://www.ecb.europa.eu>
 - Frachtenbörse: <https://teleroute.wktransportservices.com>
 - Truck Parking Europe: <https://app.truckparkingeurope.com>
 - PTV Navigator: <https://navigatordownload.ptvgroup.com/navigation-backend-service>
 - PTV Drive & Arrive: <https://driveandarrive-v1.cloud.ptvgroup.com>
 - PTV Map&Guide intranet FAQ: <https://www.ptvgroup.com/de/support-kontakt/ptv-mapandguide>
 - PTV Map&Guide intranet Helpdesk: <https://helpdesk.ptvgroup.com>



PTV GROUP
Haid-und-Neu-Str. 15
76131 Karlsruhe
Germany

ptvgroup.com